



VersaWorks 6

상황 별 프린터 상태 아이콘

모든 사용자용



VersaWorks 6 상황 별 프린터 상태 아이콘

❖ 요약

- VersaWorks6의 도움말에는 메인 화면의 프린터 이름 옆에(왼쪽) 상태 아이콘의 설명이 없다. 직관적으로 표시되기 때문에 현재 상태로도 어느정도 알 수 있지만 VersaWwork6가 언제, 어떤 표시를 하는지 알아보는 것이 유용할 수 있으므로 각 아이콘별 상태를 알아보자.

<p style="text-align: center;">정상</p>	<p style="text-align: center;">경고</p>	<p style="text-align: center;">오류</p>	<p style="text-align: center;">연결 없음</p>
<p style="text-align: center;">일반적인 경우</p>	<p style="text-align: center;">인쇄가 가능한, 즉, 사용이 가능한 오류가 발생하면 이 상태가 표시된다.</p>	<p style="text-align: center;">인쇄가 불가능한, 즉, 사용이 불가능한 오류가 발생하면 이 상태가 표시된다.</p>	<p style="text-align: center;">프린터 연결 안됨</p>
<p>예) 인쇄 준비가 되어 있거나 정상인 상태에서 브전원만 꺼져 있는 경우</p>	<p style="text-align: center;">예) 잉크 부족</p>	<p>예) 미디어 Set-Up 이 완료되지 않아 프린트를 할 수 없는 경우</p>	<p>예) 데이터 케이블이 연결되어 있지 않거나 LAN 사용 시 네트워크 설정이 올바르지 않은 경우</p>